<table>
<tr><th>위치</th><th>오류유형</th><th>수정 전</th><th>수정 후</th></tr>
<tr><td>151p
7~20줄</td><td>해설</td><td><네트워크 정보 확인>
ISP<config-router>#network 100.0.0.0
ISP<config-router>#network 200.200.200.0
ISP<config-router>#end
ISP#show flash
System flash directory:
File Length Name/status
3 50938044 c2800nm-advipservicesk9-mz,124-15.T1.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[51193823 bytes used, 12822561 available, 64016384 total]
63488k bytes of processor board System flash (Read/Write)

ISP# copy flash tftp
Source filename []? c2800nm-advipservicesk9-mz,124-15.T1.bin
Address or name of remote host []? 110.192.0.2
Destination filename [c2800nm-advipservicesk9-mz,124-15.T1.bin]?</td><td><네트워크 정보 확인>
ISP<config-router>#network 100.100.80.0
ISP<config-router>#network 200.200.200.0
ISP<config-router>#end
ISP#show flash
System flash directory:
File Length Name/status
3 50938044 c2800nm-advipservicesk9-mz,124-15.T1.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[51193823 bytes used, 12822561 available, 64016384 total]
63488k bytes of processor board System flash (Read/Write)

ISP# copy flash tftp
Source filename []? c2800nm-advipservicesk9-mz,124-15.T1.bin
Address or name of remote host []? 100.100.80.2
Destination filename [c2800nm-advipservicesk9-mz,124-15.T1.bin]?</td></tr>
<tr><td>164~164p
1. IP 설정
번호 : 1</td><td>문제-본문</td><td>PC의 IP와 서브넷마스크는 문제에서 주어지고 있다. 이를 통해 가용 IP를 찾고 그 중 가장 첫 번째 사용가능한 IP를 라우터 즉, 게이트웨이 IP로 한다.</td><td>PC의 IP와 서브넷마스크는 문제에서 주어지고 있다. 이를 통해 가용 IP를 찾고 그 중 문제에서 요구한 IP를 라우터 즉, 게이트웨이 IP로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">164~164p
1. IP 설정 표
번호 : 1</td><td rowspan="2">해설</td><td>수정 전</td><td>
<table>
<tr><td>라우터/게이트웨이 IP</td><td>100.100.63.254</td><td>100.100.63.254</td><td>60.31.255.254</td><td>해당 서브넷의 첫 번째 IP를 게이트웨이 주소</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>수정 후</td><td>
<table>
<tr><td>라우터/게이트웨이 IP</td><td>100.100.63.254</td><td>100.100.63.254</td><td>60.31.255.254</td><td>해당 서브넷의 마지막 IP를 게이트웨이 주소로 사용</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

위치	오류유형	수정 전	수정 후

165~166p 3. Router 설정-가. R1 설정 번호 : 3

해설

수정 전

라우팅 선언과 네트워크1, 네트워크2 선언 위치 오류 (해당 내용을 166페이지로 이동해야 합니다.)

165 페이지의 <가. R1 설정>에서

라우팅 선언과 네트워크1, 네트워크2 선언에 해당하는 부분(녹색 표시 부분)은

166 페이지 fa0/0포트, s0/0/0/포트의 선언과 IP주소 선언 이후에 해줍니다.

Router>enable	프리빌리지 모드 진입
Router#configure terminal	전역설정 모드 진입
Router(config)#hostname R1	호스트 이름 설정
Router(config)#router ospf 10	라우팅(eigrp) 선언
Router(config-router)#do show ip router	네트워크 정보확인
<네트워크 정보 확인>	
Router(config-router)#network 100.100.0.0 0.0.63.255 area 0	네트워크1 선언
Router(config-router)#network 200.100.1.0 0.0.0.3 area 0	네트워크2 선언
Router(config-router)#exit	

수정 후

165페이지의 라우팅 선언과 네트워크1, 네트워크2 선언 위치를

166페이지로 이동(빨간색 부분) 합니다.

Router(config-if)#interface Serial0/0/0	s0/0/0 포트 선언
Router(config-if)#no shutdown	s0/0/0 포트 오픈
Router(config-if)#ip address 200.100.1.1 255.255.255.252	ip 주소 부여
Router(config)#router ospf 10	라우팅(eigrp) 선언
Router(config-router)#do show ip router	네트워크 정보확인
<네트워크 정보 확인>	
Router(config-router)#network 100.100.0.0 0.0.63.255 area 0	네트워크1 선언
Router(config-router)#network 200.100.1.0 0.0.0.3 area 0	네트워크2 선언
Router(config-router)#exit	
Router(config-if)#clock rate 56000	clock rate 설정
Router(config-if)#end	프리빌리지 모드 복귀
Router#copy Running-config tftp	Running-config tftp에 백업
Address or name of remote host []? 60.0.0.1	tftp 서버 주소 입력
Destination filename [R1-confg]? R1_config	저장 파일명 입력

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.